


## Windows Live Mail2011（ウィンドウズライブメール 2011）をご使用の場合


- ① Windows Live Mail2011 を起動して「オプション」→「@電子メールアカウント」を選択します。



- ② 「アカウント」を「追加」します。



- ③ 「アカウントの種類の選択」で「電子メールアカウント」を選択します。「次へ」をクリックします。



- ④ 「電子メールアドレス」に、アサクラソフトから発行しているメールアドレスを入力してください。

パスワード欄にお知らせしたパスワードを入力してください。

「表示名」は先方にメールが届いた際に表示される名前です。

社名・個人名等、任意のものを入力することができます。「次へ」をクリックします。



⑤「サーバー設定を構成」画面で「受信サーバーの種類」は「POP3」を選択します。

「受信サーバー情報」の「サーバーのアドレス」欄に

「アサクラソフトよりお知らせしている IP アドレス(例:123.45.678.99)」を入力してください。


同様に「送信サーバー情報」の「サーバーのアドレス」欄に

「アサクラソフトよりお知らせしている IP アドレス(例:123.45.678.99)」を入力してください。


「ログオンユーザー名」はアサクラソフトよりお知らせしている「メールアカウント」を入力して下さい。

(@以下必ず入力してください)


「次へ」をクリックします。




⑥ ここで一旦「完了」ボタンをクリックしてください。



- ⑦ 再度「ツール」→「アカウント」で、作成したアカウントの「プロパティ」を開きます。



- ⑧ 「サーバー」タブで「受信メール (POP3)」「送信メールサーバー (SMTP)」「ユーザー名」「パスワード」が入っていることを確認してください。
- 「OK」をクリックします。



⑨ 「詳細設定」のタブをクリックします。

「サーバーのポート番号」で送信メール(SMTP)の数字を「587」に変更して下さい。

(初期値は 25 になっています)


「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れて、必ず日数を入力します。

(このとき、サーバーから削除する日数を入力しなかった場合、サーバーにメッセージが溜まったままの状態になりますので、容量を圧迫します。最長で 30 日程度の日付を入れてください。)

**※ひとつのメールアドレスを 2 台以上のパソコンでご使用になる場合は、どちらのパソコンにも**

**この設定が必要です**

「適用」ボタン→「OK」ボタンの順にクリックします。



>>> 設定がうまくいかない、エラーが出る場合

0120-134-303 (使えるホームページサポートダイヤル 月～金 9:30～17:30)をご利用ください。