


Windows Mail（ウィンドウズメール）をご使用の場合


- ① Windows Mail を起動して「ツール」→「アカウント」を選択します。




- ② 「アカウント」を「追加」します。




- ③ 「アカウントの種類を選択」で「電子メールアカウント」を選択します。「次へ」をクリックします。




- ④ 「表示名」を入力します。先方にメールが届いた際に表示される名前です。社名・個人名等、任意のものを入力することができます。「次へ」をクリックします。




- ⑤ 「電子メールアドレス」に、アサクラソフトから発行しているメールアドレスを入力してください。
「次へ」をクリックします。




- ⑥ 「受信サーバーの種類」は「POP3」です。
「受信メールサーバー」欄に
「アサクラソフトよりお知らせしている IP アドレス(例: 123.45.678.99)」を入力してください。
同様に「送信メールサーバー」欄に
「アサクラソフトよりお知らせしている IP アドレス(例: 123.45.678.99)」を入力してください。
「次へ」をクリックします。




- ⑦ 「ユーザー名」にメールアドレス、「パスワード」にお知らせしたパスワードを入力してください。
「ユーザー名」はアサクラソフトよりお知らせしている「メールアカウント」を入力して下さい。
(@以下必ず入力してください)
「パスワードを保存する」にチェックが入っているかを確認してください。
「次へ」をクリックします。




- ⑧ 「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックが入っているかを確認してください。
ここで一旦「完了」ボタンをクリックしてください。




- ⑨ 再度「ツール」→「アカウント」で、作成したアカウントの「プロパティ」を開きます。



- ⑩ 「サーバー」タブで「受信メール」「送信メール」「ユーザー名」「パスワード」が入っていることを確認してください。
「OK」をクリックします。




- ⑪ 「詳細設定」のタブをクリックして、「サーバーのポート番号」で送信メール(SMTP)の数字を「587」に変更して下さい。(初期値は 25 になっています)
「適用」ボタン→「OK」ボタンの順にクリックします。



- ⑫ 「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れて、必ず日数を入力します。
(このとき、サーバーから削除する日数を入力しなかった場合、サーバーにメッセージが溜まったままの状態になりますので、容量を圧迫します。最長で 30 日程度の日付を入れてください。)

※ひとつのメールアドレスを 2 台以上のパソコンでご使用になる場合は、どちらのパソコンにもこの設定が必要です

「適用」ボタン→「OK」ボタンの順にクリックします。



>>> 設定がうまくいかない、エラーが出る場合

0120-134-303 (使えるホームページサポートダイヤル 月~金 9:30~17:30)をご利用ください。