Windows Live Mail (ウィンドウズライブメール)をご使用の場合

① Windows Live Mail を起動して「無料・大容量・Hotmail 作成」を選択します。



②「電子メールアドレス」に、アサクラソフトから発行しているメールアドレスを入力してください。

パスワード欄にお知らせしたパスワードを入力してください。

「表示名」は先方にメールが届いた際に表示される名前です。

社名・個人名等、任意のものを入力することができます。「次へ」をクリックします。

aaabbb)		
~		*
	電子メール アカウントを追加する	
アイテム		
JL		
	電子メールアカワンド情報を以下に入力してくたさい。	
	電子メール アドレス(E): 123abc@xxxx xx.jp	
·1	例: example555@hotmail.com <u>無料·大容量 Hotmail作成</u>	
2를 Uotmail 作成	パスワード(P): ●●●●●	
理 Hourian TP.02		
	このアカウントから送信されたメールに差出人として表示する名前を入力してください(H)	
	表示名(D): アサクラ太郎	
	例: Taro Chofu	
ヺー	電子メール アカウントのサーバー設定を手動で構成する(C)	
ス帳		
\$		
スグループ		
セージ 0 通け未開	(次へ(N) キャンセル	-

③「受信メールサーバーの種類」は「POP3」を選択します。

「受信サーバー情報」の「受信サーバー」欄に

「アサクラソフトよりお知らせしている IP アドレス(例:123.45.678.99)」を入力してください。 「ログイン ID」はアサクラソフトよりお知らせしている「メールアカウント」を入力して下さい。 <u>(@以下必ず入力してください)</u>

同様に「送信サーバー情報」の「送信サーバー」欄に

「アサクラソフトよりお知らせしている IP アドレス(例:123.45.678.99)」を入力してください。

「ポート」欄の数字を「587」に変更して下さい。(初期値は 25 になっています)

「次へ」をクリックします。

aaabbb)		
1		~
	電子メール アカウントを追加する	
アイテム		
JL		
	電子メール サーバーの情報について	
	受信サーバー情報	
1	受信メール サーバーの種類(M) POP3 ▼	
	受信サーバー(I): 123.44.678.99 ポート(P): 110	
量 Hotmail 作成	□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)	
	ログイン(に使用する認証(U): クリア テキスト認証 🗸	
	ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):	
	123abc@xxxx xx.jp	
	送信サーバー情報	
	送信サーバー(O): 123.44.678.99 ポート(R): 587	
	■このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
<i>ヺ</i> —	■ 送信サーバーは認証が必要(V)	
ス帳		
5		
スグループ		
		-
セージ、0 通は未開		中 🌖

④ 以上で設定は完了です。「完了」をクリック



>>>設定がうまくいかない、エラーが出る場合

0120-134-303 (使えるホームページサポートダイヤル 月~金 9:30~17:30)をご利用ください。