Microsoft Windows Live Mail 2011 メールアカウント設定

 Windows Live Mail を起動して、リボンメニューを[アカウント]タブに切り替え、 [電 子メール]をクリックします。



- 2. 電子メールのアカウント情報を設定します。
 - 電子メールアドレス欄には、コントロールパネルで設定したメールアドレスを入 力してください。
 - パスワード欄には、コントロールパネルで設定したパスワードを設定してください。
 - ③ 「パスワードを保存する」にチェックを入れると、メールを送受信する度にパス ワードを入力する必要がなくなります。
 - ④ 表示名は、先方にメールが届いた際に表示される名称です。社名や個人名等、任意の名称を入力できます。
 - ⑤ 「手動でサーバー設定を構成する」にチェックを入れてください。
 - ⑥ [次へ]ボタンをクリックしてください。

	🔁 Windows Live メール	
	自分の電子メール アカウン Windows Live ID をお持ちの場合はここでサイ Windows Live にサインイン	ントを追加する バンインしてください。
	電子メール アドレス:	Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお
C	sample@sample.co.jp 新しくメール アドレスを作成する方はごちら	使いになれます。ためは Hotmail Gmail かどが利用可能です。
2)	ג ארינו (די גראס)
3) 🔽 パスワードを保存する(B)	
4	表示名: Asakurasoft Co.,Ltd.	
(5	▶ 💽 手動でサーバー設定を構成する(C)	
		6 キャンセル 次へ

無断転載禁止 Copyright(C)ASAKURASOFT. All rights reserved.

Microsoft Windows Live Mail 2011 メールアカウント設定

- 3. 受信サーバーと送信サーバーを設定します。
 - ① 受信メールサーバーの種類は、「POP」を選択してください。
 - ② 受信サーバーのアドレスには、アサクラソフトより発行されるコントロールパネ ル情報に記載されている受信メールサーバー名を入力してください。
 - ③ 受信サーバーのポート番号には、「110」を入力してください。
 - ④ 認証は、「クリア テキスト」を選択してください。
 - ⑤ ログオン ユーザー名は、コントロールパネルで登録したメールアカウント(@以 降も入力)を入力してください。
 - ⑥ 送信サーバーのアドレスには、アサクラソフトより発行されるコントロールパネ
 ル情報に記載されている送信メールサーバー名を入力してください。
 - ⑦ 送信サーバーのポート番号は、「587」を入力してください。
 - ⑧ 「セキュリティで保護された接続(SSL)が必要」にチェックを入れてください。
 - ⑨ 「認証が必要」にチェックをいれてください。
 - ⑩ [次へ]ボタンをクリックしてください。

サーバー設定を構成	
電子メール サーバーの設定がわからない場合	合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。
受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類:	6 サーバーのアドレス: ポート:
POP	
サーバーのアドレス:	3 ^{ポート:} 0□ 認証が必要(A)
000 .asakurasoft●.jp	110
セキュリティで保護された接続 (SSL) が	必要(R)
欠を使用して認証する:	
<i>ካ</i> ሀፖ ም ቱአኮ	-
ログオン ユーザー名:	
sample@sample.co.jp	



Microsoft Windows Live Mail 2011 メールアカウント設定

4. [完了]ボタンをクリックしてダイアログを閉じてください。



5. メールサーバーにメールを残す日数の設定を行います。作成したメールアカウントを 右クリックし、メニューから[プロパティ]を選択します。

	~	クイック分類の選択(Q) アカウントの削除(M) 既定のアカウントに設定(S)	
送信トレイ		フォルダーの作成(N) すべてのフォルダーをダウンロード(L)	
		上へ(U) 下へ(D)	
		色の設定(T)	+
 ジェール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		プロパティ(R)	

esoft アサワラソフト 株式会社

Microsoft Windows Live Mail 2011 メールアカウント設定

- 6. 「プロパティ」ダイアログが表示されます。
 - ① [詳細設定]タブをクリックし、詳細設定を表示してください。
 - ② [サーバーにメッセージのコピーを置く]にチェックを入れてください。
 - ③ [サーバーから削除する]にチェックを入れ、必ず削除する日数を設定してください。サーバーから削除する日数を設定しなかった場合、メールがサーバーに溜まり続け、サーバー容量を圧迫してしまいます。最長で30日程度の日数を設定してください。
 - ④ 最後に[OK]ボタンをクリックしてください。
 - 以上で設定は完了です。

🖟 Sample.co (sample) プロパティ 🛛 💽					
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 1					
サーバーのポート番号					
送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)					
☑ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)					
受信メール (POP3)(I): 110					
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)					
サーバーのタイムアウト(T)					
短い					
送信					
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB					
② マサーバーにメッセージのコピーを置く(L)					
③ マサーバーから削除する(R) 5 条 日後					
□[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)					
④ OK キャンセル 適用(A)					